

选项对话框的说明(6) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_89\\_E9\\_A1\\_B9\\_E5\\_AF\\_B9\\_E8\\_c97\\_137783.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E9_80_89_E9_A1_B9_E5_AF_B9_E8_c97_137783.htm) 调试通过设置选项来定制 Visual FoxPro 调试器窗口。选项说明注册表主键名命令、函数、系统变量环境指定调试环境：Debug Frame 所有调试器的窗口出现在一个大页框中。这个页框在 Visual FoxPro 主窗口之外，有自己的菜单和工具栏。这样，可以使调试器更少地介入应用程序的运行环境。如果选择了该选项，您可以通过选择"工具"菜单上的"调试器"来打开调试器。FoxPro Frame 调试器窗口出现在 Visual FoxPro 主窗口中。如果您只需要单个的窗口打开（如"监视"窗口），FoxPro 环境最有用。如果选择了该选项，Visual FoxPro 用打开单个窗口的命令代替"工具"菜单上的"调试器"命令，同时单个调试窗口的工具栏也贴在 Visual FoxPro 主窗口中。注释 调试器打开时您不能更改该选项。DebugEnvironment 显示计时器事件在达到间隔值时，如果您希望 Timer 控件的 Timer 事件显示在“跟踪”窗口中，选定该选项。如果您清除了这个选项，Timer 事件仍然发生，但不显示；就好象您已经为那个事件指定了“跳出”一样对待。DebugTimerEvents 指定窗口选定一个选项，指定为哪一个调试器窗口设置选项。调用堆栈显示堆栈调用顺序：在"调用堆栈"窗口列出的每一个程序旁边显示一个编号，最大的编号指示当前执行的程序。CallstackOrder 显示当前行的指示器：指示当前行指示符 是否显示在“调用堆栈”窗口中CallstackCurrentLine 显示堆栈调用指示器：在"调用堆栈"窗口中，是否显示一个箭头 来指示在"跟踪"窗口中显示的

过程。如果当前行与调用堆栈过程相同，Visual FoxPro 只显示当前行指示符。CallstackStackPos 输出：显示“记录调试输出”区域记录调试输出 把写入“调试输出”窗口中的值复制到文本文件中。如果选择记录输出值，您需要指定一个日志文件，日志文件的默认扩展名是 .log。只有当“调试输出”窗口显示时，Visual FoxPro 才会把输出记录到一个文件中。您可以在程序中使用 DEBUGOUT 或 SET PRINTER TO DEBUG 命令显示“调试输出”窗口中的信息（并把它发送到日志文件中）。当退出 Visual FoxPro 时，该选项被清除。这样下次启动 Visual FoxPro 时，您就不会无意中改写日志文件。

DebugOutputFileName 追加 指定在现有文件当前内容的后面写入调试输出，保留初始的内容。DebugOutputAppend 改写 指定调试输出改写指定文件的内容。DebugOutputAppend 监视该窗口没有可用的附加选项。局部该窗口没有可用的附加选项。跟踪显示行号 在“跟踪”窗口中的代码行左侧显示行号。TraceLineNumbers 跟踪断点之间的部分 以调节速度执行断点之间的代码。调节速度意味着在每行程序的执行之间有数秒的停顿。如果您清除了该选项，则以正常速度执行断点之间的代码。TRBETWEENSET TRBETWEEN 运行每行时暂停 指定执行每行代码之间停顿的秒数。该选项允许您减慢程序的执行，这样您可以看到每行代码，而不需要单独找每一行。

\_THROTTLE 所有窗口字体：为指定的调试器窗口选择一个字体和样式。例如，若要设置调试器“跟踪”窗口的字体，在“指定窗口”下选择“跟踪”，然后选定“字体”来选择字体、大小及字体样式。TraceFontName  
WatchFontNameLocalsFontNameOutputFontNameCallstackFont

NameTraceFontSizeWatchFontSizeLocalsFontSizeOutputFontSize  
CallstackFontSizeTraceFontStyleWatchFontStyleLocalsFontStyleOu  
tputFontStyleCallstackFontStyle 区域：选择您准备为其指定颜  
色的文本元素。例如，若要指定更改的值所用文本的颜色，  
选定“已改变的值”。“区域”列表中的选择取决于“指定  
窗口”下指定的窗口。TraceNormalColor

TraceExecutingColorTraceCallstackColorTraceBreakpointColorTra  
ceSelectedColorWatchNormalColorWatchSelectedColorWatchCha  
ngedColorLocalsNormalColorLocalsSelectedColorOutputNormalC  
olorOutputSelectedColorCallstackNormalColorCallstackSelectedC  
olor 前景：为选定范围的文本选择颜色。要使用 Windows 控  
制面板中建立的默认颜色，选择“自动”。背景：为选定范  
围选择一个背景颜色。例如，如果要用蓝底黄字显示注释，  
可以在“前景”框中选择黄色，然后在“背景”框中选择蓝  
色。要使用 Windows 控制面板中建立的默认颜色，选择“自  
动”。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)