

LinuxSambaServer的配置方法详细解析 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/251/2021_2022_LinuxSamba_c103_251750.htm Host allow = 192.168.1. 192.168.2. 127. ->>>>

此项对安全性非常重要.它严格限制了可访问Samba 的范围.默认是允许所有IP访问.. Printcap name = /etc/printcap

从Windows通过Samba使用linux时。全自动传送登陆windows时的用户名与密码给Samba。然后Samba向windows server验证这两项信息是否正确。若不正确，则会出现对话框要用户重新输入用户名与密码。而这个密码服务器可以是NT SERVER（通常是主域控制器）或是另一个Samba Server。因此若Security = share，则要删除关于密码服务器的那一行。

Password Level -= 8 >>>>>>>>>>>>> 密码级别设置 Encrypt
password = yes >>>>>>>>>>>>>>> 用户密码要加密。由于现
在98/NT 皆用加密的密码。因此要有这一项，当然也可以要
求使用不加密的密码。 Smb Passwd file = /etc/samba/smbpasswd
>>>> 将密码服务器，设置为Samba server时，需要用此行来指

定要验证的密码文件，这最重要的是密码文件设置的路径。
Uin passwd sync = yes Passwd program = /usr/bin/passwd %u
>>>>>>>接下来的两行设置用来容许WIN密码改变后可更新linux系统的密码，确定`encrypt passwords`和`smb passwd file`项被启用。 Pam password change = yes >>>>>>>当用户要求更改密码时，使用PAM。不用本地口令程序/usr/bin/passwd Username map = /etc/samba/smbusers
>>>>>>>在此文件中设置对应的用户名称，例如：root=administrator admin 等，如果每个windows用户在samba服务器中都有账号，则可以不设置，Include = /etc/samba/smb.conf %m >>>>>>>此行允许用户自定义每台计算机的基本配置文件，%M代表NETBIOS正在连接的计算机的称。 Obey pam restrictions = yew >>>>>>>>当用户认证时，服从PAM的管理限制。 Socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 >>>>设置服务器和客户之间会话的Socket选项，此项设置将优化传输速度。
Interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24 >>>>>如果用多网络界面须在此列出。 Remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.2.255 >>>>本行和下一行是远程浏览设置 Remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44 # Browser Control Options 浏览控制选项 local master = no oslevel = 33 domain master = yes preferred master = yes domain logons = yes logon script = %M.bat >>>>>>>>>>本行和下一行设置登陆脚本 logon script = %U.bat wins support = yes >>>>>>>>>>wins server支持 wins server = w.x.y.z >>>>>>>>>>wins 客户端设置 wins proxy = yes >>>>>>>>>>wins proxy 设置 dns proxy = no >>>>>>dns

proxy设置,默认是不为客户端做DNS查询的 [homes]

>>>>>>>>用户访问自己目录的设置 browseable = no

>>>>>>>>用户私人目录,不需要给别人浏览 writeable = yes

>>>>>>>>用户写入自己目录的权限 [netlogon] guest ok =

yes share modes = no [profiles] >>>>>>>>默认profiles设置

[printer] >>>>>>>>打印机设置 path = /var/spool/samba

>>>>>>>打印机池(spool)用户须自创建目录 browseable =

no >>>>>>>>此行存放打印机的临时文件 set public = yes to
allow user `guest prinr >>>>>如果设置,则允许guest用户使用打

印机 printable = yes >>>>>>>>>>用户是否可以打印

[temp] read only = no >>>>>>>>>>>>是否只读或可写入

public = yes >>>>>>>>>>>>>是否共享 100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com