

中药炮制木香炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_82\\_AE\\_E5\\_c23\\_18268.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c23_18268.htm) 本品为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 的干燥根。【炮制方法】一、净制 除去杂质，洗净（《药典85》）。二、切制 除去杂质，洗劫净，稍泡，焖透，切厚片，晾干（《药典85》）。取原药材，拣净杂质，用清水洗净泥土，晒干，置打碎机内，打成碎块，过10mm筛子再用1mm筛子筛去颗粒中的粉末，大小块掺匀，入库即得（《北京》）。三、炮炙 1. 煨木香（1）纸煨 取未干燥的木香片，在铁丝匾中，用一层草纸，一层木香、照此平铺数层，置炉火旁或烘干室内，至本香中含的挥发油渗至纸上，取出（《药典85》）。（2）麸精 将锅以武火加热，置麸皮于锅内，待起烟时，投入木香片，轻轻翻动药片，至片面深黄色，取出，筛去麸皮。每木香片16kg，用麸6kg（《集成》）。（3）面煨 将木香截成16mm长段，另取面粉，加水适量，做成适宜的团块，将木香段逐个包裹，置炉旁焙或与沙同沙，煨至面皮呈焦黄色，闻到木香气味为度，取出，放凉去面皮。每木香16kg，用面粉10kg（《河南》）。2. 炒制 取木香片，置锅中炒至表面焦黄即可（《江西》）。3. 酒制 取木香，刷去灰屑，置适宜容器内，每5000g用酒1250g浸润，经常翻动，使酒均匀掺入药内，润透后，切成薄片，晒干（《四川》）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)