

中药炮制学知识点辅导：煨法扣锅煨法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_82_AE_E5_c23_18961.htm

1. 定义 将净制或切制后的药物置于密封的加热容器中，在高温缺氧的条件下煨烧成炭的方法。又称为密闭煨、闷煨、暗煨等。适用范围 2

2. 目的 产生或增强药物的止血作用，降低毒性和刺激性。 3

3. 操作方法 将净制或切制后的药物均匀铺放于煨锅内，上覆盖一个较小的盖锅，两锅的接缝处用衬纸和黄泥或盐泥（六一泥）严密封固，盖锅上压一重物，待封泥稍干后，武火加热煨烧2~5小时，火候足时放冷打开。 4. 注意事项 煨锅内的药物不宜放置过多过密，否则难以煨透，一般放煨锅容积的1/3量为宜，且应铺放疏松，留出空间，以利于热空气自由流通煨制均匀。在两锅的接缝处封泥时应加衬纸，防止封泥落入锅中污染药物，接缝处大量漏烟时应及时用湿泥封堵，以免空气进入使药物灰化。在盖锅上压覆重物，以免气体膨胀冲开盖锅。待封泥稍干后再加热，防止湿泥开裂漏气。药物煨透后宜放冷再开启煨锅，防止热锅开启，药物遇空气后燃烧灰化。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com