

股市技术分析：相对强弱指标（RSI）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/42/2021\\_2022\\_\\_E8\\_82\\_A1\\_E5\\_B8\\_82\\_E6\\_8A\\_80\\_E6\\_c33\\_42431.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_82_A1_E5_B8_82_E6_8A_80_E6_c33_42431.htm) 相对强弱指标通过比较一段时间内的平均收盘涨数值和平均收盘跌数值来分析市场买盘的意向和实力，从而对未来市场的走势作出分析。相对强弱指标能显示市场的超卖和超买，预期价格将见顶回落或见底回升等，但它只能作为一个警示信号，并不意味着大势必然朝这个方向发展。相对强弱指标 $RSI = \left[ \frac{\text{上升平均数}}{\text{上升平均数} + \text{下跌平均数}} \right] \times 100$  RSI指标最初提出来时是采用14天作为参数，成为默认值。但在实际操作中，投资者认为14天太长了些，于是又创造出5天和9天的方法。（1）由于计算公式的限制，不论股价如何变动，强弱指标的值始终处在0与100之间。（2）强弱指标高于50，为强势市场；低于50为弱势市场。（3）强弱指标多在70与30之间波动。当6日指标上升到80时，表示股市已有超买现象，如继续上升，超过90以上时，则表示已到严重超买的警戒区，股价已形成头部，极可能在短期内反转回落。（4）当6日强弱指标下降至20时，表示股市有超卖现象，如继续下降至10时，则表示已到严重超卖区，股价极可能止跌回升。（5）每种类型股票的超买超卖值不同。在牛市中，通常蓝筹股的强弱指数达80，就属超买，达30就属超卖，至于二三线股，强弱指数在85至90，就属超买，在20至25，就属超卖。但不能硬性地将以上数值作为蓝筹股或二三线股是否超买或超卖的标准，因为某些股票有自己的超买、超卖标准。股价波幅大的股票，通常超买的数值较高（90至95），而超卖的数值也较低（10至5）。

至于那些波幅较小的股票，超买的数值则较低（65至70），超卖的数值较高（35至40）。因此在对一只股票采取买卖行动前一定要先找出该股票的超买超卖标准。至于衡量一只股票的超买、超卖标准，可参考该股票过去一年内的强弱指标记录。（6）超买及超卖范围的确定还取决于两个因素。一是市场的特性，起伏不大的市场一般可以定70以上为超买，30以下为超卖。震荡剧烈的市场可以定80以上为超买，20以下为超卖。二是计算RSI时所取的时间参数。如对9日RSI，可以定80以上为超买20以下为超卖。对24日RSI，可以定70以上为超买，30以下为超卖。值得一提的是，超买或超卖本身并不是出入市的信号。有时行情变化得过于迅速，RSI会很快地超出正常范围，这里RSI的超买或超卖往往就失去了作为出入市警示信号的作用。只有在牛市末期熊市中，超买才是比较可靠的入市信号。较好的买卖信号是当RSI进入超卖区，然后又穿过超买或超卖界线回到正常区域不过这仍然要得到价格方面的确认，才能采取实际的交易行动。三种确认分别是：A、趋势线的突破；B、移动平均线的突破；C、价格形态的完成。（7）强弱指标与股价或指标比较时，往往产生超前显示未来行情走势的特征，即股价或指数未涨而强弱指标先行上升，股价或指数未跌而强弱指标先行下降，这种特性在股价的顶部与底部反映得最为明显。（8）强弱指标上升股价反而下跌，或强弱指标下降股价反而上涨，这种情况称之为背驰。当RSI在70到80上时，价位破顶而RSI不能破顶，这就形成了顶背驰（也称顶背离），当RSI在30至20下时，价位破底而RSI不能破底就形成了底背驰（也称底背离）。这种强弱指标与股价变动产生的背离现象，通常被认为是市场即

将发生重大反转的信号。和超买、超卖一样，背驰本身并不构成实际的卖出信号，它只是说明市场处于弱势。实际的投资决定应当在价格本身也确认反转之后作出

100Test 下载频道  
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)