

阴道灌洗术操作规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/471/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_B4\\_E9\\_81\\_93\\_E7\\_81\\_8C\\_E6\\_c67\\_471735.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E9_98_B4_E9_81_93_E7_81_8C_E6_c67_471735.htm) 【用品】

无菌吊洗桶，约1m长橡皮管，阴道灌洗头，灌洗液，长镊子，弯盘，大棉球，窥阴器，水温计。 【方法与步骤】 1.患者取膀胱截石位或仰卧床上，双腿屈曲，臀下垫便盆，或仰卧于灌洗床。

2.灌洗液温度调至38～41℃，吊桶高于检查台或床面60

～70cm。3.排出灌洗管内空气，让灌洗液流出少许，术者用手再试温1次，然后以灌洗液冲净外阴。4.将灌洗头轻轻放入阴道深处（约68cm），拧开活塞，上下移动灌洗头，以7

～10min内流量约1000ml的速度灌注，特别注意洗净穹窿部及阴道皱襞处。5.洗毕将灌洗头向下压，使阴道内液体流出。

6.用窥阴器扩开阴道，擦净阴道内积液，或嘱患者坐起1～2min，使液体流尽，然后用干棉球擦净外阴部。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)