

名师辅导：2010考研政治高频考点突破之马政经三考研 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022__E5_90_8D_

[E5_B8_88_E8_BE_85_E5_c73_544834.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/544/2021_2022__E5_90_8D_E5_B8_88_E8_BE_85_E5_c73_544834.htm) (三)资本主义生产关系的实质及其发展阶段 1.资本主义生产关系的实质 资本流通形式与商品流通形式的区别 [分析] 商品流通的公式是

：WGW；资本流通的公式是：GWG。货币无论在历史上还是在现实生活中，都是资本的最初表现形式。作为资本的货币和作为商品流通媒介的货币是有根本区别的。资本流通形式和商品流通形式在流通形式、流通目的和流通内容上都不相同。在资本流通中，货币在运动中能够带来剩余价值，从而转化为资本，成为资本的存在形式。GWG 公式，概括了产业资本、商业资本和借贷资本运动的共同特点，通常把它叫做资本总公式。劳动力成为商品的重要条件 [分析] 劳动力是任何社会生产的基本要素。劳动力大规模地作为商品买卖，是特定历史条件下存在的现象。劳动力成为商品必须具备两个基本条件：(1)劳动者有人身自由，有权支配自己的劳动；(2)劳动者丧失了一切生产资料和生活资料，除了自己的劳动力以外一无所有，只有靠出卖劳动力为生。这两个基本条件是在历史长期发展中形成的。劳动力商品的使用价值和价值 [分析] 劳动力是特殊商品，它的价值和使用价值具有不同于普通商品的特点。劳动力商品的价值，是由生产和再生产劳动力商品的社会必要劳动时间所决定的。劳动力商品的价值包括以下三部分生活资料的价值：(1)维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值，用以再生产他的劳动力；(2)劳动者繁衍后代所必需的生活资料的价值，用以延续劳动力的

供给；(3)劳动者接受教育和训练所支出的费用，用以培训出适合资本主义再生产所需要的劳动力。劳动力的价值决定还有一个重要特点是，它包含历史的和道德的因素。劳动力商品的使用价值具有的重要特点是，它是价值的源泉，并且是大于自身价值的价值源泉。劳动力的使用能为他的购买者创造剩余价值。

资本主义生产过程及其特征 [分析] 资本主义生产过程具有二重性：一方面是生产使用价值的劳动过程；另一方面又是生产剩余价值的价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。资本主义的劳动过程对于工人来说，是一种经济强制性的劳动。资本主义生产过程是价值形成和价值增殖过程。分析这个问题必须运用生产商品的劳动二重性原理。

不变资本和可变资本的区分及其意义 [分析] 资本在生产过程中以生产资料和劳动力两种生产要素形式存在。马克思根据这两部分资本在剩余价值生产中所起的作用不同，把资本区分为不变资本和可变资本。以生产资料形式存在的资本，在生产过程中只是转移自身的价值，并不发生价值量的变化，叫做不变资本。以劳动力形式存在的资本，它的价值在生产过程中不会转移到新产品中去。因为，资本家购买劳动力时支付给工人的劳动力价值，由工人购买生活资料用于个人消费了。而劳动力在生产过程中创造出的新价值，它不仅再生产出劳动力的价值，而且生产出剩余价值。这部分以劳动力形式存在的资本价值，在生产过程中发生了量的变化，即发生了价值增殖，叫做可变资本。区分不变资本和可变资本的意义在于：第一，进一步揭露了剩余价值的源泉和资本主义剥削的实质；第二，为考察资本主义剥削程度提供了科学依据。土地、设备、原材料等生产要

素在商品生产中的作用与劳动创造价值的关系 [分析] 土地、设备、原材料等生产要素是商品生产中必不可少的物质条件，它们和劳动结合生产出使用价值。在剩余价值生产中，它们是工人的活劳动的吸收器，是给资本家带来剩余价值的必要条件。土地、设备、原材料等生产要素本身不创造价值，它们原有的价值是借助于工人的具体劳动，转移到新的劳动产品中去，劳动者的活劳动才是创造价值的源泉。 剩余价值率 [分析] 剩余价值率是剩余价值和可变资本的比率，即 $m' = m / v$ 。剩余价值率正确反映了资本家对工人的剥削程度。资本家要获得更多的剩余价值，可以通过两条途径：提高对工人的剥削程度和增加可变资本总量。 资本主义工资的本质 [分析] 劳动力是潜藏在人身体内的劳动能力。劳动是劳动力的使用，必须以生产资料与劳动力的结合为条件。劳动不是商品，劳动力在一定历史条件下可以成为商品。劳动力和劳动不能混为一谈。资本家在劳动力市场上购买的是工人的劳动力，支付的是工资。在表现形式上工人给资本家做工获得报酬，工资表现为“劳动的价值或价格”，而本质上是劳动力的价值或价格。 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产 [分析] 绝对剩余价值生产，是指在雇佣工人的必要劳动时间不变的条件下，由于工作日的绝对延长，从而剩余劳动时间绝对延长而生产的剩余价值。相对剩余价值生产，是指在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间，从而相应地延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。相对剩余价值是以整个社会的劳动生产率的提高为条件的。绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产是剩余价值生产的两种基本方法，它们都靠延长工人的剩余劳动时间，提高对工人的剥削程度来增

加剩余价值的生产。两种方法常常是结合使用的。两种方法的主要区别，在于物质技术基础不同，从而在资本主义发展的不同阶段上所起的作用不同。

超额剩余价值 [分析] 超额剩余价值是商品个别价值与社会价值的差额。个别企业改进技术，提高劳动生产率，使生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间而得到更多的剩余价值。某个资本家获得超额剩余价值具有暂时性。因为追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力，迫使每个资本家都必须不断改进技术，提高劳动生产率。当劳动生产率普遍提高到先进企业水平时，原来的超额剩余价值就消失了，而相关部门生产的商品价值也下降了，最终导致劳动力价值下降，从而生产出相对剩余价值。由此可见，追求超额剩余价值是每个资本家改进生产技术的直接动机；而各个资本家竞相追求超额剩余价值的结果，使资本家普遍获得相对剩余价值。

资本积累 [分析] 资本家把剩余价值转化为资本，或者说，剩余价值资本化，叫做资本积累。资本积累和扩大再生产是资本主义发展的客观的必然趋势。资本积累不仅是剥削工人的结果，而且又是扩大对工人剥削的手段。资本积累的实质是资本家用无偿占有的剩余价值去扩大生产规模从而占有更多的剩余价值。

资本有机构成 [分析] 资本积累过程中，随着资本总额的不断增大，资本的构成也发生变化。资本的构成可以从物质形式和价值形式两方面考察，从而分为资本的技术构成和价值构成。资本的技术构成和价值构成之间存在着内在联系。马克思把由资本技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本的价值构成(不变资本和可变资本之间的比例)叫做资本有机构成。随着资本主义的发展，资本有机构成有不断提高的趋势。

100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com