

Oracle9i初始化参数中文说明(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E5_88_c102_143433.htm

默认值: 20 **mts_circuits:** 说明: 指定可用于入站和出站网络会话的虚拟电路总数。该参数是构成某个例程的总 SGA 要求的若干参数之一。默认值: 派生: SESSIONS 参数的值 (如果正在使用共享服务器体系结构)。否则为 0

mts_listener_address: 说明: 指定共享服务器的监听程序配置。监听程序进程需要一个监听地址, 以便处理系统所用的各个网络协议的连接请求。除非

MTS_MULTIPLE_LISTENERS=TRUE, 否则每个条目都必须有一个独立的相邻值。此参数自 8.1.3 版起已废弃语法:

(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=myhost)(PORT=7002))

默认值: NULL **mts_dispatchers:** 说明: 为设置使用共享服务器的共享环境而设置调度程序的数量和类型。可以为该参数指定几个选项。有关详细信息, 请参阅“Oracle8i 管理员指南”和“Oracle Net Administrators Guide”。这是字符串值的一个示例:

(PROTOCOL=TCP)(DISPATCHERS=3)。值范围: 参数的有效指定值。默认值: NULL

max_dispatchers: 说明: 指定在一个共享服务器环境中可同时运行的调度程序进程的最大数量。

值范围: 根据操作系统而定。默认值: 如果已配置了调度程序, 则默认值为大于 5 的任何数目或配置的调度程序的数

目 **nls_nchar_conv_excp:** 说明: (如果值为 TRUE) 当在隐式转换中丢失数据时返回错误的参数。值范围: FALSE | TRUE 默认值: TRUE

nls_numeric_characters: 说明: 指定将用作组分隔符和小数位的字符。组分隔符就是用来分隔整数位组 (如千, 百万

等等) 的字符。小数分隔符用来将一个数字的整数部分与小数部分分隔开。其格式是。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com