

每日一问：忘记了root密码，如何进入系统? PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/145/2021\\_2022\\_\\_E6\\_AF\\_8F\\_E6\\_97\\_A5\\_E4\\_B8\\_80\\_E9\\_c103\\_145285.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022__E6_AF_8F_E6_97_A5_E4_B8_80_E9_c103_145285.htm) 解决方法: 您可以进入单用户模式或者援救模式来改变你的root密码. 如何进入单用户模式取决你的引导加载程序：GRUB:如果你的GRUB引导菜单没有使用密码保护或者你知道引导菜单的密码，就可以通过编辑引导加载程序配置菜单中的kernel所在行来完成。如果GRUB的引导菜单被密码保护，你又不知道密码，你必须使用一个同样版本RHEL的启动光盘来引导系统。当从光盘启动时，在boot:后输入linux rescue来以救援模式启动，根据启动过程中的指令进行按步骤的操作，然后使用chroot来切换到你的系统镜像（通常使用chroot /mnt/sysimage）。这样你就可以通过passwd来改变你的root的密码了。在系统启动后，选择你希望启动的核心，然后输入e（代表edit）。你就会进入编辑启动参数的屏幕。把光标移动到核心所在行然后再输入e。在行尾输入s,然后输入回车，再输入b（代表boot）。系统就会进入单用户模式，这样你就可以使用passwd命令来改变root的密码。LILO：如何你的系统使用的是LILO,在LILO的提示符下，输入linux single. 当启动完毕后，在#的提示符下输入passwd来输入一个新的密码。改变密码后，可以输入exit来重新启动你的系统。当然你可以通过shutdown -r now或者reboot命令来重新启动你的系统。系统正常启动后，你可以使用新的root密码登录系统。如果LILO被配置成没有引导菜单（/etc/lilo.conf中的timeout值设为0），你仍然可以在LILO启动核心的一瞬间，通过按任何一个键使启动过程暂停。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)