

RedHatLinux9架设FTP服务器方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/237/2021_2022_RedHatLinu_c103_237549.htm

1.安装vsftpd服务器 vsftpd是目前Linux最好的FTP服务器工具之一，其中的vs就是“Very Secure”（很安全）的缩写，可见它的最大优点就是安全，除此之外，它还具有体积小，可定制强，效率高的优点。如果选择完全安装Red Hat Linux 9.0，则系统会默认安装vsftpd服务器。我们可以在终端命令窗口输入以下命令进行验证：`[root@ahpeng root] rpm -qagrep vsftpd` 如果结果显示为“vsftpd-1.1.3-8”，则说明系统已经安装vsftpd服务器。如果安装Red Hat Linux 9.0时没有选择vsftpd服务器，则可以在图形环境下单击“主菜单 系统设置 添加删除应用程序”菜单项，在出现的“软件包管理”对话框里确保选中“FTP服务器”选项，然后单击“更新”按钮，按照屏幕提示插入第3张安装光盘即可开始安装。另外，你也可以直接插入第3张安装光盘，定位到/RedHat/RPMS下的vsftpd-1.1.3-8.i386.rpm安装包，然后在终端命令窗口运行以下命令即可开始安装进程：`[root@ahpeng RPMS] rpm -ivh vsftpd-1.1.3-8.i386.rpm`

2.启动/重新启动/停止vsftpd服务从Red Hat Linux 9.0开始，vsftpd默认只采用standalone方式启动vsftpd服务，方法是在终端命令窗口运行以下命令：`[root@ahpeng root] /etc/rc.d/init.d/vsftpd start`重新启动vsftpd服务：`[root@ahpeng root] /etc/rc.d/init.d/vsftpd restart`关闭vsftpd服务：`[root@ahpeng root] /etc/rc.d/init.d/vsftpd stop`确认vsftpd服务已经启动后，我们可以在任意一台Windows主机的DOS命令窗口里输入“ftp FTPAddress”（用实际的FTP服

务器IP地址或者域名代替FTPAddress) , 注意用户名、密码都是ftp (ftp是匿名用户的映射用户账号) , 如下所述

: Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] (C) 版权所有
1985-2001 Microsoft Corp.F : \Peter>ftp FTPAddressConnected to
FTPAddress220 (vsFTPd 1.1.3) //vsftpd的响应请求User
(FTPAddress : (none)) : ftp//输入用户账号ftp331 Please
specify the password.Password://输入密码ftp230 Login successful.
Have fun.ftp>3.vsftpd的配置在Red Hat Linux 9.0里的vsftpd共有3
个配置文件, 它们分别是: vsftpd.ftpusers: 位于/etc目录下。
它指定了哪些用户账户不能访问FTP服务器, 例如root等
。 vsftpd.user_list: 位于/etc目录下。该文件里的用户账户在默
认情况下也不能访问FTP服务器, 仅当vsftpd.conf配置文件里
启用userlist_enable=NO选项时才允许访问。 100Test 下载频道
开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com