

Linux学习笔记文件服务Vsftp详细介绍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/238/2021_2022_Linux_E5_AD_A6_E4_B9_c103_238958.htm

知识点：1、FTP使用TCP连接和TCP端口2、在进行通信时，FTP需要建立两个TCP连接：一个用于控制信息，TCP端口号缺省为21一个用于数据传输，TCP端口号缺省为203、Vsftp是一个基于GPL发布的类Unix系统上的FTP服务器4、其名称中的VS即“Verysecure”的意思，可见安全性高。配置：1、查看是否安装了Vsftp#rpm qa vsftpd2、安装放入第三张光盘#mount /mnt/cdrom#cd

/mnt/cdrom/RedHat/RPMS#rpm ivh vsftpd-1.1.3-8.i386.rpm#cd ; eject3、Vsftp服务启动与停止#service vsftpd start 启动#service vsftpd stop 停止#service vsftpd restart 重启永久启动：# setup#ps ax | grep vsftpd 查看进程是否启动。#chkconfig level 2345 vsftpd on 设置在系统启动时，自动启动进程。4、访问Vsftp进入ftp 192.168.0.1输入密码进入后：ls 查看 put 上传 get 下载离开bye5、配置文件主配置文件 /etc/vsftpd/vsftpd.conf 用户控制文件 /etc/vsftpd.ftpusers 作用：指定哪些用户不能访问FTP，相当于一个黑名单主配置文件：option=value 要注意的是，等号两边不能加空白，不然是不正确的设定。

=====
= ascii_download_enable 管控是否可用ASCII模式下载。默认值为NO.
= ascii_upload_enable 管控是否可用ASCII模式上传。默认值为NO.
=====
= 个别使用者设定 =

=====
= chroot_list_enable 如果启动这项功能，则所有的本机使用者登入均可进到根目录之外的数据夹，除了列

=====
=

=====
=

=====
=

在/etc/vsftpd.chroot_list之中的使用者之外。默认值为NO。userlist_enable用法：YES/NO若是启动此功能，则会读取/etc/vsftpd.user_list 当中的使用者名称。此项功能可以在询问密码前就出现失败讯息，而不需要检验密码的程序。默认值为关闭。userlist_deny用法：YES/NO这个选项只有在userlist_enable启动时才会被检验。如果将这个选项设为YES，则在/etc/vsftpd.user_list 中的使用者将无法登入，若设为NO，则只有在/etc/vsftpd.user_list中的使用者才能登入。而且此项功能可以在询问密码前就出现错误讯息，而不需要检验密码的程序。user_config_dir定义个别使用者设定文件所在的目录，例如定义user_config_dir=/etc/vsftpd/userconf，且主机上有使用者test1，test2，那我们可以user_config_dir 的目录新增文件名为test1以及test2.若是test1登入，则会读取user_config_dir 下的test1 这个档案内的设定。默认值为无。

100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com