

收集整理Linux下的小技巧(一) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/245/2021\\_2022\\_\\_E6\\_94\\_B6\\_E9\\_9B\\_86\\_E6\\_95\\_B4\\_E7\\_c103\\_245856.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E6_94_B6_E9_9B_86_E6_95_B4_E7_c103_245856.htm)

1.设置文本方式下的分辨率 在grub的启动参数中加入vga=xxx value mode video ram  
769 640 x 480 x 8 bit (1M) 785 640 x 480 x 16 bit (1M) 786 640 x 480 x 24 bit (1M) 771 800 x 600 x 8 bit (1M) 788 800 x 600 x 16 bit (1M) 789 800 x 600 x 24 bit (2M) 773 1024 x 768 x 8 bit (1M) 791 1024 x 768 x 16 bit (2M) 792 1024 x 768 x 24 bit (4M) 775 1280 x 1024 x 8 bit (2M) 794 1280 x 1024 x 16 bit (4M) 795 1280 x 1024 x 24 bit (8M) 796 1600 x 1200 x 8 bit (2M) 798 1600 x 1200 x 16 bit (4M) 799 1600 x 1200 x 24 bit (4M) 2.更改桌面分辨率到1024x768(有时无效,不知道为何) 修改/etc/X11/xorg.conf文件,修改前先备份此文件,以防万一. 注释掉设置行频的这一行(必须) #HorizSync 31.5 - 37.9 在Section "Screen"的Subsection "Display"中把Modes一行改成 Modes "1024x768" 3.启动多个X桌面 用别名 alias X1= ' startx -- :1 -bpp 32 -quietamp. ' 或者直接用命令 startx -- :1 -bpp 32 -quietamp. 然后可用CTRL ALT F8,CTRL ALT F9切换,依此类推到CTRL ALT F12 最简单的方法 startx -- :1 4.调整显示器 xvidtune 5.给文件输出加上行号 nl /etc/passwd nl /etc/passwd -s ' . ' 在vi中 :%!nl 6.大小写转换 cat filename | tr "[a-z]" "[A-Z]" 7.统计文件的行数 wc -l filename # line wc -c filename # char wc -w filename # word 8.找回root帐号密码 进入单用户模式,对于用grub的用户,在启动参数后的kernel一行后加single,然后可不用密码进入单用户模式,再在单用户模式下修改你的密码. 9.设置grub密码 如上8所述,实际上只要能够接触到机器,如果grub

没有密码,就可以轻易地进入机器. 生成md5码 输入命令  
grub-md5-crypt 然后输入法你要设置的密码,grub-md5-crypt就  
会生成一个字符串xxxxxxx. 加入到你在grub配置文  
件/boot/grub/grub.conf(有的可能用在的/boot/grub/menu.lst)  
在title的下一行加入 password --md5 xxxxxxxx 10.用命令弹出光  
驱 eject # 弹出 eject -t # 弹回 很有意思 11.反转文件在内容 tac  
/etc/passwd 在vi中 %!tac in vi 12.输出文件前n行的几种方法  
head -5 filename awk ' NR==1,NR==5 {print \$0} ' filename sed  
-n ' 1,5p ' filename 此法可变通到输出文件的其它行 sed -n  
' 5,\$p ' filename 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下  
载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)