

查看、修改oracle字符集Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9F\\_A5\\_E7\\_9C\\_8B\\_E3\\_80\\_81\\_E4\\_c102\\_645017.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_9F_A5_E7_9C_8B_E3_80_81_E4_c102_645017.htm) "mkhghigh"> 1、查看

数据库字符集 数据库服务器字符集 0select \* from nls\_database\_parameters, 其来源于props\$, 是表示数据库的字符集。 客户端字符集环境 0select \* from nls\_instance\_parameters, 其来源于v\$parameter, 表示客户端的字符集的设置, 可能是参数文件, 环境变量或者是注册表 会话字符集环境 0select \* from nls\_session\_parameters, 其来源于v\$nls\_parameters, 表示会话自己的设置, 可能是会话的环境变量或者是alter session完成, 如果会话没有特殊的设置, 将与nls\_instance\_parameters一致。 客户端的字符集要求与服务器一致, 才能正确显示数据库的非Ascii字符。 如果多个设置存在的时候, alter session >注册表 >参数文件 字符集要求一致, 但是语言设置却可以不同, 语言设置建议用英文。 如字符集是zhs16gbk, 则nls\_lang可以是American\_America.zhs16gbk。 2、修改字符集 8i以上版本可以通过alter database来修改字符集, 但也只限于子集到超集, 不建议修改props\$表, 将可能导致严重错误。 Startup nomount. Alter database mount exclusive. Alter system enable restricted session. Alter system set job\_queue\_process=0. Alter database open. Alter database character set zhs16gbk. 3、怎么查看数据库版本 0select \* from v\$version 包含版本信息, 核心版本信息, 位数信息(32位或64位)等 至于位数信息, 在Linux/unix平台上, 可以通过file查看, 如 file

\$ORACLE\_HOME/bin/oracle 100Test 下载频道开通, 各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)