ORACLE9i的透明网关的配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_ORACLE9i_E7_9A_c67_286178.htm 配置TRANSPARENT GATEWAY FOR SYBASE步骤 1. oracle所在服务器上安装sybase client（或者在同一台server上安装oracle、sybase服务器）确保能够访问sybase数据库 2. 安装TRANSPARENT GATEWAY FOR SYBASE选件，要用自定义安装。正确选择sybase的安装目录 3. 选择一个sid字符串准备赋给sybase数据库。如：tg4sybs设置SYBASE的dll路径到环境变量PATH（这一步很重要） 4. 修改初始化文件，默认的是： ORACLE_HOME\tg4sybs\admin\inittg4sybs.ora 设置参数 HS_FDS_CONNECT_INFO 格式：HS_FDS_CONNECT_INFO= server_name. database_name[,INTERFACE= interface_file] server_name. database_name是大小写敏感的。 INTERFACE可选 例子：如下

$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 上例中 server_name 是migration_serv database_name是tax 5. 配置oracle网络服务的listener,配置文件是：listener.ora 默认路径：ORACLE_HOME\network\admin 加入如下 SID_LIST_LISTENER= (SID_LIST= (SID_DESC= (SID_NAME= gateway_sid) (ORACLE_HOME= oracle_home_directory) (PROGRAM=tg4sybs))) gateway_sid就是3选择的sid字符串 oracle_home_directory是ORACLE_HOME tg4sybs若是SYBASE是特定的。如果是其他数据库，会不同。 例子如下：
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

tg4sybs)) (HS=OK))
$$$