

使用xmanager访问linux图形界面 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022__E4_BD_BF_E7_94_A8xman_c103_145374.htm 1. 修改/etc/inittab，改

变runlevel为5，例如 [root@QRedHat etc]# cat /etc/inittab

id:5:initdefault: 改为5级别方式运行linux2. 修改GDM的配置文件，/etc/X11/gdm/gdm.conf，将[xdmcp]中的enable选项设置

为1，例如 [root@QRedHat etc]# cat /etc/X11/gdm/gdm.conf [xdmcp] Enable=1 false改为true3. 修改/etc/X11/xdm/xdm-config

文件，将DisplayManager.requestPort: 0注释掉，例如

[root@QRedHat etc]# cat /etc/X11/xdm/xdm-config !

SECURITY: do not listen for XDMCP or Chooser requests !

Comment out this line if you want to manage X terminals with xdm !

DisplayManager.requestPort: 0 不屏蔽改为屏蔽4. 修

改/etc/X11/xdm/Xaccess文件，例如， [root@QRedHat etc]# cat /etc/X11/xdm/Xaccess * #any host can get a login window *

CHOOSER BROADCAST #any indirect host can get a chooser若选用了防火墙则改动下面5. 修改防火墙配置文

件/etc/sysconfig/ipchains，在文件头部加入如下内容， # If you want to use GNOME/KDE, add the following line. -A input -p udp

-s 0/0 -d 0/0 177 -j ACCEPT 6. 重新启动RedHat Linux 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com