

拨号用户使用局域网上的LinuxSamba服务器 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E6_8B_A8_E5_8F_B7_E7_94_A8_E6_c103_260796.htm 目的：公司局域网上有一台Samba server,并设置为PPP服务器，拨号用户拨入后可以把Samba服务器上的共享资源映射为一个盘符来访问。

前提：假设局域网上一台Samba server正常工作，并设为共享级安全模式（security=share), workgroup设置为ISD，同时也设置为PPP服务器可供windows拨号用户成功拨入。 实现方法：

1.假设Samba server的IP address为192.168.11.3，主机名为sh3，其中一共享名为pub,工作组为：ISD. 2.假设Windows默认安装目录为c:\windows，编辑c:\windows\lmhosts为：192.168.11.3 sh3 #PRE #DOM:isd 然后在DOS提示符下执行命令：nbtstat -R 去enable it.(不需要重新启动windows) 3.你的windows PC必须登录，可以以一个新的用户名进行windows logon,提示密码时键入两次回车即可。 4.登录后在DOS窗口提示符下键入 net use m: \\sh3\pub即可。 注意：1.有些IBM机型预装的windows有bug,正常情况下不能以windows login，你必须在第一次正常启动后再次选择“关闭windows并以其他用户身份登录”，也可从IBM网站下下载一补丁程序进行修补。 2.若是下载单个的文件，你也可以不用映射盘符，就把你的Samba服务器也设成http server,并在浏览器中以http://sh3/pub去访问。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com