

运用STPVTPHSRP构建冗余的网络 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/237/2021_2022_E8_BF_90_E7_94_A8STPV_c101_237180.htm 准备知识（如果清楚这些知识可以把本页拉到最后直接跳到第二页）：STP（生成树协议）详解 二层管理协议。在一个扩展的局域网中参与STP的所有交换机之间通过交换桥协议数据单元BPDU（Bridge Protocol Data Unit）来实现；为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥；为每个交换网段选择一台指定交换机；将冗余路径上的交换机置为Blocking，来消除网络中的环路。 IEEE 802.1d 是最早关于STP的标准，它提供了网络的动态冗余切换机制。 STP使您能在网络设计中部署备份线路，并且保证：在主线路正常工作时，备份线路是关闭的。当主线路出现故障时自动使能备份线路，切换数据流。 VTP：思科VLAN中继协议（VTP：Cisco VLAN Trunking Protocol） VLAN 中继协议（VTP）是思科第2层信息传送协议，主要控制网络范围内 VLANs 的添加、删除和重命名。VTP 减少了交换网络中的管理事务。当用户要为 VTP 服务器配置新 VLAN 时，可以通过域内所有交换机分配 VLAN，这样可以避免到处配置相同的 VLAN.VTP 是思科私有协议，它支持大多数的 Cisco Catalyst 系列产品。通过 VTP，其域内的所有交换机都清楚所有的 VLANs 情况，但当 VTP 可以建立多余流量时情况例外。这时，所有未知的单播（Unicasts）和广播在整个 VLAN 内进行扩散，使得网络中的所有交换机接收到所有广播，即使 VLAN 中没有连接用户，情况也不例外。而 VTP Pruning 技术正可以消除该多余流量。缺省方式下，所有Cisco Catalyst交换机都

被配置为 VTP 服务器。这种情形适用于 VLAN 信息量小且易存储于任意交换机（ NVRAM ）上的小型网络。对于大型网络，由于每台交换机都会进行 NVRAM 存储操作，但该操作对于某些点是多余的，所以在这些点必须设置一个“判决呼叫”（ Judgment Call ）。基于此，网络管理员所使用的 VTP 服务器应该采用配置较好的交换机，其它交换机则作为客户机使用。此外需要有某些 VTP 服务器能提供网络所需的一定量的冗余。到目前为止， VTP 具有三种版本。其中 VTP v2 与 VTP v1 区别不大，主要不同在于： VTP v2 支持令牌环 VLANs ，而 VTP v1 不支持。通常只有在使用 Token Ring VLANs 时，才会使用到 VTP v2 ，否则一般情况下并不使用 VTP v2. VTPv3 不能直接处理 VLANs 事务，它只负责管理域（ Administrative Domain ）内不透明数据库的分配任务。与前两版相比， VTP v3 具有以下改进：
* 支持扩展 VLANs.
* 支持专用 VLANs 的创建和广告。
* 提供服务器认证性能。
* 避免“错误”数据库进入 VTP 域。
* 与 VTP v1 和 VTP v2 交互作用。
* 支持每端口（ On a Per-Port Basis ）配置。
* 支持传播 VLAN 数据库和其它数据库类型。

HSRP : 热备份路由器协议（ HSRP : Hot Standby Router Protocol ）热备份路由器协议（ HSRP ）的设计目标是支持特定情况下 IP 流量失败转移不会引起混乱、并允许主机使用单路由器，以及即使在实际第一跳路由器使用失败的情形下仍能维护路由器间的连通性。换句话说，当源主机不能动态知道第一跳路由器的 IP 地址时， HSRP 协议能够保护第一跳路由器不出故障。该协议中含有多种路由器，对应一个虚拟路由器。 HSRP 协议只支持一个路由器代表虚拟路由器实现数据包转发过程。终端主机将它们

各自的数据包转发到该虚拟路由器上。负责转发数据包的路由器称之为为主动路由器（Active Router）。一旦主动路由器出现故障，HSRP 将激活备份路由器（Standby Routers）取代主动路由器。HSRP 协议提供了一种决定使用主动路由器还是备份路由器的机制，并指定一个虚拟的 IP 地址作为网络系统的缺省网关地址。如果主动路由器出现故障，备份路由器（Standby Routers）承接主动路由器的所有任务，并且不会导致主机连通中断现象。HSRP 运行在 UDP 上，采用端口号 1985。路由器转发协议数据包的源地址使用的是实际 IP 地址，而并非虚拟地址，正是基于这一点，HSRP 路由器间能相互识别。备注：使用的是 2950。所以在交换机 SW1 SW2 的 f 0/5 没有封装 dot1q（默认）。R3 没有静态路由。这个拓扑只保障了到网关的负载均衡与冗余备份。没有写连接外网。网络拓扑：配置指令：

```
SW1switch > enable switch # configure
terminal switch (config) # hostname sw1sw1 (config) # vtp domain
ciscosw1 (config) # vtp mode server sw1 (config) # vtp password
ciscosw1 (config) # exit sw1 # vlan database sw1 (vlan) # vlan 2 sw1
(vlan) # vlan 3 sw1 (vlan) # exit sw1 # configure terminal sw1 (config)
# interface range fastethernet 0/1 - 5 sw1 (config-if) # switchport
mode trunk sw1 (config-if) # no shutdown sw1 (config-if) # interface
range fastethernet 0/3 - 4 sw1 (config-if) # channel-group 1 mode
on sw1 (config-if) # exit sw1 (config) # spanning-tree vlan 2 root
primary sw1 (config) # spanning-tree vlan 3 root second by sw1
(config) # exit sw1 # SW2switch > enable switch # configure
terminal switch (config) # hostname sw 2 sw2 (config) # vtp domain
ciscosw2 (config) # vtp mode server sw2 (config) # vtp password
```

```
ciscosw2 (config) # interface range fastethernet 0/1 - 5sw2 (config-if)
# switchport mode trunksw2 (config-if) # no shutdownsw2
(config-if) # interface range fastethernet 0/3 - 4sw2 (config-if) #
channel-group 1 mode onsw2 (config-if) # exitsw2 (config) #
spanning-tree vlan 3 root primarysw2 (config)# spanning-tree vlan 2
root secondbysw2 (config) # exitsw2 # SW3switch > enableswitch #
configure terminalswitch (config) # hostname sw 3sw3 (config) # vtp
domain ciscosw3 (config) # vtp mode clientsw3 (config) # vtp
password ciscosw3 (config) # interface range fastethernet 0/1 - 2sw3
(config-if) # switchport mode trunksw3 (config-if) # no
shutdownsw3 (config-if) # interface fastethernet 0/3sw3 (config-if) #
switchport mode accesssw3 (config-if) # switchport access vlan 2sw3
(config-if) # spanning-tree portfastsw3 (config-if) # interface
fastethernet 0/4sw3 (config-if) # switchport mode accesssw3
(config-if) # switchport access vlan 3sw3 (config-if) # spanning-tree
portfastsw3 (config-if) # exitsw3 (config) # spanning-tree
uplinkfastsw3 (config) # spanning-tree vlan3sw3 (config) #
spanning-tree vlan2sw3 (config) # exitsw3 # SW4switch >
enableswitch # configure terminalswitch (config) # hostname sw
4sw4 (config) # vtp domain ciscosw4 (config) # vtp mode clientsw4
(config) # vtp password ciscosw4 (config) # interface range
fastethernet 0/1 - 2sw4 (config-if) # switchport mode trunksw4
(config-if) # no shutdownsw4 (config-if) # interface fastethernet
0/3sw4 (config-if) # switchport mode accesssw4 (config-if) #
switchport access vlan 2sw4 (config-if) # spanning-tree portfastsw4
(config-if) # interface fastethernet 0/4sw4 (config-if) # switchport
```

```
mode accesssw4 (config-if) # switchport access vlan 3sw4 (config-if)
# spanning-tree portfastsw4 (config-if) # exitsw4 (config) #
spanning-tree uplinkfastsw4 (config) # spanning-tree vlan3sw4
(config) # spanning-tree vlan2sw4 (config) # exitsw4 # R1router >
enablerouter # configure terminalrouter (config) # hostname r1r1
(config) # interface fastethernet 0/0.1r1 (config-subif) # ip add
192.168.2.254 255.255.255.0r1 (config-subif) # encapsulation dot1q
2r1 (config-subif) # standby 2 ip 192.168.2.1r1 (config-subif) #
standby 2 priority 105r1 (config-subif) # standby 2 preempetr1
(config-subif) # standby 2 track fastethernet 0/1r1 (config-subif) #
interface fastethernet 0/0.2r1 (config-subif) # ip add 192.168.3.254
255.255.255.0r1 (config-subif) # encapsulation dot1q 3r1
(config-subif) # standby 3 ip 192.168.3.1r1 (config-subif) # standby 3
preempetr1 (config-subif) # standby 3 track fastethernet 0/1r1
(config-if) # interface fastethernet 0/0r1 (config-if) # no shutdownr1
(config-if) # interface fastethernet 0/1r1 (config-if) # ip add
192.168.4.2 255.255.255.0r1 (config-if) # no shutdownr1 (config-if)
# exitr1 (config) # exitr1 # R2router > enablerouter # configure
terminalrouter (config) # hostname r2r2 (config) # interface
fastethernet 0/0.1r2 (config-subif) # ip add 192.168.2.253
255.255.255.0r2 (config-subif) # encapsulation dot1q 2r2
(config-subif) # standby 2 ip 192.168.2.1r2 (config-subif) # standby 2
preempetr2 (config-subif) # standby 2 track fastethernet 0/1r2
(config-subif) # interface fastethernet 0/0.2r2 (config-subif) # ip add
192.168.3.253 255.255.255.0r2 (config-subif) # encapsulation dot1q
3r2 (config-subif) # standby 3 priority 105r2 (config-subif) # standby
```

```
3 preempetr2 (config-subif) # standby 3 ip 192.168.3.1r2
(config-subif) # standby 3 track fastethernet 0/1r2 (config-if) #
interface fastethernet 0/0r2 (config-if) # no shutdownr2 (config-if) #
interface fastethernet 0/1r2 (config-if) # ip add 192.168.5.2
255.255.255.0r2 (config-if) # no shutdownr2 (config-if) # exitr2
(config) # exitr2 # R3router > enablerouter # configure
terminalrouter (config) # hostname r3r3 (config) # interface thernet
0/0r3 (config-if) # ip add 192.168.4.1 255.255.255.0r3 (config-if) #
no shutdownr3 (config) # interface ethernet 0/1r3 (config-if) # ip
add 192.168.5.1 255.255.255.0r3 (config-if) # no shutdownr3
(config-if) # exitr3 (config) # exitr3 # 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com
```