

Linux开发中的常用命令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022_Linux_E5_B C_80_E5_8F_c67_255769.htm 基本操作命令:ls 以默认方式显示当前目录文件列表lsa 显示所有文件包括隐藏文件lsl 显示文件属性，包括大小，日期，符号连接，是否可读写及是否可执行ls--color=never*.so>obj 不显示文字颜色,将所有so文件记录到obj文件中-----cddir 切换到当前目录下的dir目录cd/ 切换到根目录cd.. 切换到到上一级目录cd../.. 切换到上二级目录cd~ 切换到用户目录，比如是root用户，则切换到/root下-----rmfile 删除某一个文件rm-frdir 删除当前目录下叫dir的整个目录----- cpsourcetarget 将文件source复制为targetcp/root/source. 将/root下的文件source复制到当前目录cpavsoure_dirtarget_dir 将整个目录复制，两目录完全一样cpfrsource_dirtarget_dir 将整个目录复制，并且是以非链接方式复制，当source目录带有符号链接时，两个目录不相同----- mvsource target 将文件source更名为target-----diffdir1dir2 比较目录1与目录2的文件列表是否相同，但不比较文件的实际内容，不同则列出difffile1file2 比较文件1与文件2的内容是否相同，如果是文本格式的文件，则将不相同的内容显示，如果是二进制代码则只表示两个文件是不同的commfile1file2 比较文件，显示两个文件不相同的内容----- echomessage 显示一串字符echo"messagemessage2" 显示不连续的字符串cat:catfile 显示

文件的内容，和DOS的type相同catfile|more 显示文件的内容并传输到more程序实现分页显示，使用命令lessfile可实现相同的功能more 分页命令，一般通过管道将内容传给它，如ls|more-----

exportLC_ALL=zh_CN.GB2312 将环境变量LC_ALL的值设为zh_CN.GB2312exportDISPLAY=0:0 通过该设置，当前字符终端下运行的图形程序可直接运行于Xserverdate 显示当前日期时间date-s20:30:30 设置系统时间为20:30:30date-s2002-3-5 设置系统时期为2003-3-5clockr 对系统Bios中读取时间参数clockw 将系统时间(如由date设置的时间)写入Bios 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com