

Windows Server 2008 仅 64 位版支持虚拟化 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_Window\\_erv\\_c100\\_272207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022_Window_erv_c100_272207.htm) Windows Server 2008 RC0 版本已经正式发布给公众测试了。这个版本第一次包含了“服务器虚拟化”角色，这在微软的服务器战略中是很重要的一环。可是你是否用上了这个功能呢？很多网友都在问，为什么安装 RC0 之后找不到这个功能？其实，安装这个功能除了需要软件条件，还需要硬件条件才行。安装“Windows Server 虚拟化”角色的先决条件：Windows Server #8226. 基于 x64：Windows Server 虚拟化功能只在 x64 版本的 Windows Server 2008 标准版、企业版和数据中心版中提供。#8226. 硬件数据执行保护 (DEP)，而且被开启(如果 CPU 支持 Server 2008 默认开启)。使用 EVEREST Ultimate Edition 软件可以方便的辨别你的 CPU 是否符合要求：在“主板”下的“CPUID”一项中，查看是否支持以下三种特性：1、指令集：64 位 x86 扩展 2、CPUID 特征：对于 AMD 处理器：Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) .对于 Intel 处理器：Virtual Machine Extensions (Vanderpool) 3、安全特征：数据执行保护 (DEP) (DEP, NX, EDB) 安装“Windows Server 虚拟化”角色的步骤：1、安装完整的 x64 版本 Windows Server 2008 标准版、企业版或数据中心版。2、安装系统文件夹 Windows/wsv 中的 Windows6.0-KB939853-x64 和 Windows6.0-KB939854-x64 两个更新程序。这样，“服务器管理器”中的“角色”中会增加一个角色“Windows Server 虚拟化”。3、单击“添加角色”，按照提示安装改角色即可。添加安装角色 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)