

WinXP下的8步快速设置无线网络 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_WinXP_E4_B8_8B_E7_9A_c67_286792.htm

- 1、在Windows XP系统桌面上，依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”命令，打开控制面板窗口，在其中双击网络图标，打开“网络连接”界面；
- 2、在这个界面中，用鼠标右键单击“无线网络连接”图标，从随后打开的快捷菜单中，执行“属性”命令，这样系统就会自动显示“无线网络连接属性”设置对话框；
- 3、在这里，大家可以用鼠标选中“无线网络配置”标签，并在随后弹出的标签页面中，用鼠标选中“用Windows来配置我的无线网络配置”复选项，这样就能启用自动无线网络配置功能；
- 4、接着用鼠标单击这里的“高级”按钮，打开一个“高级”设置对话框，并在这个对话框中选中“仅计算机到计算机（特定）”选项，从而实现计算机与计算机之间的相互连接；
- 5、要是大家希望能直接连接到计算机中，又希望保留连接到接入点的话，就可以用鼠标选择“任何可用的网络（首选访问点）”选项；
- 6、在首选访问点无线网络时，要是发现有可用网络的话，系统一般会首先尝试连接到访问点无线网络；要是当前系统中的访问点网络不能用的话，那么系统就会自动尝试连接到对等无线网络；
- 7、比方说，要是工作时在访问点无线网络中使用笔记本电脑，再将笔记本电脑移动到另外一个计算机到计算机网络中使用时，那么自动无线网络配置功能将会自动根据需要，来更改无线网络参数设置，大家可以在不需要作任何修改的情况下就能直接连接到家庭网络；
- 8、完成上面的设置后，再用鼠标依次单击“关闭”按

钮退出设置界面，并单击“确定”按钮完成无线局域网的无线连接设置工作，要是参数设置正确的话，系统会自动出现无线网络连接已经成功的提示。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com