Ubuntu下如何用蓝牙连接手机和蓝牙鼠标Linux认证考试 PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/555/2021_2022_Ubuntu_E4_ B8_8B_E5_c103_555828.htm Ubuntu下本本硬件基本都能支持 了,除蓝牙等几样不外。同学来传文件都只能进XP。今天下 午没课,决定把蓝牙功能搞定。经过一番Google后终于把蓝 牙"请出山"了。实现了电脑和蓝牙手机互传的功能(感 谢TX兄和另外一位同学提供蓝牙手机)。遗憾的是目前只能 手机来连接电脑,而未发现电脑主动连接手机的方法。 具体 配置只要下载几个软件就可以了。用新立得安装如下几个软 件。 或者 \$ sudo apt-get install bluetooth bluez-btsco bluez-passkey-gnome bluez-pin bluez-utils gnome-bluetooth 安装 完后用命令搜索蓝牙手机:\$ hcitool scan 找到设备后用手机 连接电脑,要求手机和电脑输入密码。这里要注意的是电脑 蓝牙默认密码是"1234",更改默认密码\$sudo gedit 码。手机一般默认密码"0000"(如果没设置密码)。电脑 发送文件到手机,直接右键点击发送文件,选"发送到"开 始搜索蓝牙设备。 如果长时间搜索不到手机,用手机和前面 一样再搜索下电脑即可。 手机发送的文件默认保存在Ubuntu 桌面。 中文名文件显示乱码, 郁闷! Ubunt下连接蓝牙鼠标 要比连接手机简单许多。打开终端输入一下搜索鼠标: (rapoo) 雷伯6100: 要按下on / off 旁边的那个按钮(记不请叫什么了) 。 \$ sudo hidd --search Searching ... Connecting to device BC:20:42:A0:00:00 搜索到就能用了。 \$ sudo vi /etc/rc.local 在/etc/rc.local开头添加如下一行,保证下次开机就能使用。

/usr/bin/hidd --server 确认/etc/rc.local以exit 0结尾。 更多优质 资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com