

微软认证:多系统下更改引导装载程序方法Microsoft认证考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E5_BE_AE_E8_BD_AF_E8_AE_A4_E8_c100_583140.htm 本机已有系

统fedora8 Windows_XP,更改启动时的引导顺序，方法如下：

进入fedora8，先备份/etc/grub.conf文件，在命令行下输入：

#gedit /etc/grub.conf 文件内容如下，中文部分为我所添加的注释。

```
# grub.conf generated by anaconda ## Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,7) # kernel /vmlinuz-version ro
```

```
root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img
```

```
#boot=/dev/sda 这是GRUB安装的位置 default=2 启动时GRUB
```

```
将默认启动序号为2的操作系统，即Windows_XP timeout=5 启动时菜单等待时间，可以自行修改
```

```
splashimage=(hd0,7)/grub/splash.xpm.gz 启动序号依次从0递增
```

```
， Fedora (2.6.24.5-85.fc8)序号为0， Fedora (2.6.23.1-42.fc8)为1
```

```
， Windows_XP为2。如果把Windows_XP排在最前面，则其启动
```

```
序号为0。为了默认启动 Windows_XP，则前面的default=2
```

```
应改为default=0。 hiddenmenu title Fedora (2.6.24.5-85.fc8) 启动
```

```
时Fedora (2.6.24.5-85.fc8) 菜单的标题，启动序号为0 root
```

```
(hd0,7) kernel /vmlinuz-2.6.24.5-85.fc8 ro
```

```
root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd
```

```
/initrd-2.6.24.5-85.fc8.img title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) Fedora
```

```
(2.6.23.1-42.fc8) 菜单的标题，启动序号为1 root (hd0,7) kernel
```

```
/vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb
```

quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title Windows_XP
Windows_XP 系统的菜单标题，启动序号为2 rootnoverify
(hd0,0) chainloader 1 所以，要更改启动顺序，只需要更
改default=2这一行中的值。更多优质资料尽在百考试题论坛
百考试题在线题库 微软认证更多详细资料 100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com