

如何用弹出窗口显示进度 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E7_94_A8_E5_c97_646931.htm 导读：如何用弹出窗口显示进度，在空白窗体上添加 Button 和 Timer，并分别激活它们的默认事件。

准备工作：在空白窗体上添加 Button 和 Timer，并分别激活它们的默认事件。

```
unit Unit1. interface uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls. type TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton. Timer1: TTimer. procedure
Button1Click(Sender: TObject). procedure Timer1Timer(Sender:
TObject). end. var Form1: TForm1. implementation {$R *.dfm} uses
Gauges. var Gauge1: TGauge. procedure
TForm1.Button1Click(Sender: TObject). var frm: TForm. begin frm
:= TForm.Create(nil). frm.BorderStyle := bsSizeToolWin.
frm.Width := 300. frm.Height := 80. frm.Position :=
poDesktopCenter. Gauge1 := TGauge.Create(frm).
Gauge1.MinValue := 0. Gauge1.MaxValue := 100. Gauge1.Width :=
frm.ClientWidth - 40. Gauge1.Height := 20. Gauge1.Left := 20.
Gauge1.Top := (frm.ClientHeight - Gauge1.Height) div 2.
Gauge1.Parent := frm. Timer1.Interval := 100. Timer1.Enabled :=
True. frm.ShowModal. frm.Free. Timer1.Enabled := False. end.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject). begin if
Assigned(Gauge1) then begin Gauge1.Progress := Gauge1.Progress
+ 1. if Gauge1.Progress = Gauge1.MaxValue then
TForm(Gauge1.Parent).ModalResult := 1. end. end. end. 推荐:
```

#0000ff>delphitree从一个表复制到另一个表 更多相关资料:
#0000ff>百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台
#0000ff>全国计算机等级考试论坛 100Test 下载频道开通, 各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com