

精通JBuilder：维护工程扩展类库Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/564/2021_2022__E7_B2_BE_E9_80_9AJBui_c104_564751.htm 如前所述，工程扩展类库有3个来源，分别是分享其他工程类库、JBuilder类库及指定.jar或.zip类库包。通过Project-gt.Paths在Project Properties对话框中右边选择Required Libraries标签页，通过Add...按钮可以用以上三种方式添加工程的扩展类库。其中通过指定.jar或.zip类库包扩展工程类库和JBuilder类库的添加类似，故这里仅讲解如何将JBuilder类库添加到工程类库中来。这里也通过一个实例来演示操作步骤，打开处于D盘下的JTJB2005/chapter3/usinglib/usinglib.jpx工程，将上一小节中所添加的hibernate JBuilder类库添加到工程中。调出Project Properties对话框，如图3-32所示。单击Project Properties对话框右边的Add...按钮弹出如图3-33所示的Add to Project Classpath对话框。选择Libraries标签页，选择列表框中JBuilder节点下的hibernate类库，单击OK按钮返回上一个对话框，此时在Required Libraries标签页的列表框列出了hibernate类库项，单击OK按钮完成。在工程扩展类库添加了hibernate后，我们在usinglib.jpx工程的程序中具体引用该类库中的类，在工程面板中双击usinglib.TestHibernate.java，在第2行添加一条引用hibernate类库中类的语句：`import net.sf.hibernate.Session`。将光标停在Session上按F1键，如图3-34所示。图3-32 维护工程扩展类库对话框图3-33 选择工程扩展类库 JBuilder将弹出Help Viewer窗口，并显示这个类的Javadoc帮助文档。如果类库的帮助文档设置不正确，Help Viewer将只是空白的页面，此时需要

到JBuilder类库中调用hibernate类库的Documentation的设置。
。百考试题编辑整理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com