

memcachedforwindows修改端口和最大内存计算机二级考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/581/2021\\_2022\\_memcachedf\\_c97\\_581995.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022_memcachedf_c97_581995.htm)

2009年下半年全国计算机等级考试你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 要想在windows中使用memcached，必须先下载memcached for win32安装。下载地址

：<http://jehiah.cz/projects/memcached-win32/> 解压后只要在命令窗口中输入下面命令c:memcachedmemcached.exe -d install 就可以把memcached安装为windows服务了。启动该服务后

，memcached服务默认占用的端口是11211，占用的最大内存默认是64M。在修改这2个配置选项就碰到了一些问题，网上搜索了很多资料，都说使用下面的命令启动服务就可以：

c:memcachedmemcached.exe -p 12345 -m 1024 -d start，-p 表示要修改的端口，-m表示占用的最大内存(单位为M)。但是无论怎么调用这个命令，发现端口一直还是11211。打开windows服务控制面板一看，发现memcached.exe 默认安装的服务器启动参数中根本没写-p -m的参数，只有1个 -d runservice参数。

所以不管用什么命令启动服务都是没用的，见下图：于是就想到直接修改windows服务的启动参数，操作如下，打开注册表，找到：

HKEY\_LOCAL\_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmemcached Server 其中的ImagePath项的值为

："c:memcachedmemcached.exe" -d runservice 改成

："c:memcachedmemcached.exe" -p 12345 -m 128 -d runservice 保

存后重新启动memcached服务，然后在命令行中输入netstat -n -a 看看现在端口是不是改啦，^\_^。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)