

查看oracle表的分区信息Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_9F_A5_E7_9C_8Borac_c102_645370.htm

显示分区表信息 显示数据库所有分区表的信息：DBA_PART_TABLES 显示当前用户可访问的所有分区表信息：ALL_PART_TABLES 显示当前用户所有分区表的信息：USER_PART_TABLES 显示表分区信息 显示数据库所有分区表的详细分区信息

：DBA_TAB_PARTITIONS 显示当前用户可访问的所有分区表的详细分区信息：ALL_TAB_PARTITIONS 显示当前用户所有分区表的详细分区信息：USER_TAB_PARTITIONS 显示子分区信息 显示数据库所有组合分区表的子分区信息

：DBA_TAB_SUBPARTITIONS 显示当前用户可访问的所有组合分区表的子分区信息：ALL_TAB_SUBPARTITIONS 显示当前用户所有组合分区表的子分区信息

：USER_TAB_SUBPARTITIONS 显示分区列 显示数据库所有分区表的分区列信息：DBA_PART_KEY_COLUMNS 显示当前用户可访问的所有分区表的分区列信息

：ALL_PART_KEY_COLUMNS 显示当前用户所有分区表的分区列信息：USER_PART_KEY_COLUMNS 显示子分区列 显示数据库所有分区表的子分区列信息

：DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS 显示当前用户可访问的所有分区表的子分区列信息：ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS 显示当前用户所有分区表的子分区列信息

：USER_SUBPART_KEY_COLUMNS

----- 怎样查询出oracle数据库中所有的分区表
0select * from user_tables a where a.partitioned=YES
删除一个表的数据是truncate table table_name.
删除分区表一个分区的数据是alter table table_name truncate partition p5.
如果我要将分区表中各个分区的数据都清空，可以用truncate table table_name.
吗？还是必须从头执行alter table table_name truncate partition p1.
alter table table_name truncate partition p2.
alter table table_name truncate partition p3.
alter table table_name truncate partition p4.
alter table table_name truncate partition p5.
alter table table_name truncate partition p6.
答:truncate table table_name.
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com