Windows7删除桌面快捷方式合理计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_Windows7\_E 5\_88\_c98\_645156.htm 百考试题获悉,日前,微软指出,在默 认情况下, Windows 7 RTM能够自动删除最终用户计算机中 的一些桌面快捷方式。 前段时间,有运行最新一代客户端操 作系统Windows 7的用户表示,他们桌面上的数个快捷方式无 缘无故地完全消失了。 对此,微软表示,这是预期之中的事 情,是Windows 7设计者在Windows 7中所添加的设计。在默 认情况下,只要System Maintenance troubleshooter(系统故障 维护)检测到桌面的快捷方式已经无效了,将会自动将其删 除。 微软发表声明表示,每周,System Maintenance troubleshooter (系统故障维护)都会对操作系统进行维护, 期间, System Maintenance troubleshooter(系统故障维护)可 能会自动修复错误问题,也有可能会通过行动中心报告问题 。当检测到用户计算机桌面上有超过4个无效的快捷方式的时 候, System Maintenance troubleshooter(系统故障维护)将会 自桌面移除所有的无效快捷方式。 微软指出,在删除桌面快 捷方式的时候, System Maintenance troubleshooter(系统故障 维护)是具有一定的限制的。当无效的桌面快捷方式少于4个 或等于4个的时候,System Maintenance troubleshooter(系统故 障维护)并不会对其进行删除。 此外,如果用户不想无效桌 面快捷方式被删的情况发生的话,也可以禁用System Maintenance troubleshooter (系统故障维护),按照以下步骤 执行即可:点击开始点击控制面板,在系统和安全中点击查 找和解决问题,然后再左侧的导航窗口中,单击更改设置,

将计算机维护关闭即可。微软指出,正常情况下,Windows 用户经常会创建无效的快捷方式,例如,当USB设备没有连接到计算机上的时候,为其创建的桌面快捷方式则视为无效。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com