

linux下VNC的配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/206/2021\\_2022\\_linux\\_E4\\_B8\\_8BVN\\_c103\\_206483.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022_linux_E4_B8_8BVN_c103_206483.htm) 首先在Linux的add/remove applications中的system tools下面安装VNC-server服务 安装完成后直接输入vncserver 会出现以下内容: passwd: //只有这个帐号是第一次运行vncserver，才会要求你输入连接的密码。 verify: New server1.linux:4 (demo) desktop is server1.linux:1 Starting applications specified in /home/.vnc/xstartup Log file is /home/.vnc/server1.linux:1.log 上面这段话表示启动了一个图形终端，编号为1,要记住这个编号，等下登录时需要提供这个编号。 如果你要停止这个进程，使用代码:: \$vncserver -kill :1 启动后就可以在客户端上面输入IP加刚才提到的那个编号即可登陆机器(xxx.xxx.xxx.xxx : 1) 看到一个桌面 但上面什么也没有 我们需要修改/usr/bin下面的vncserver文件 打开转到43行 去掉"unset SESSION\_MANAGER". 和"exec /etc/X11/xinit/xinitrc". 这两行前面的注释符号"[ -r \$HOME/.Xresources ] & xrdp \$HOME/.Xresources". "xsetroot -solid greyn". "vncconfig -iconic &n". "twm &". "#xterm -geometry 80x24 10 10 -ls -title "\$VNCDESKTOP Desktop" &n"). 运行过一次VNSERVER后会在HOME目录下面生成一个.VNC文件夹（在开始启动的时候可看到该文件夹的位置）注：该目录为隐藏，可直接输入路径进入。修改xstartup文件 去掉unset SESSION\_MANAGER 和exec /etc/X11/xinit/xinitrc 前面的注释符号 最后给 "[ -r \$HOME/.Xresources ] & xrdp \$HOME/.Xresources". "xsetroot

-solid greyn". "vncconfig -iconic &n". "twm &n"). 这四行  
加上注释符号 保存退出 重新启动VNCSERVER即可 100Test 下  
载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)