

巧设路由器实现电信、网通南北互通 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022_E5_B7_A7_E8_AE_BE_E8_B7_AF_E7_c101_222315.htm 如何实现“访问网通站点走网通线路，访问电信站点走电信线路”呢？现在，我们以华为AR系列路由器为例，说明如何通过配置策略路由的方式满足以上需要。

一：配置访问控制列表，定义访问目的地址为网通的地址段进入系统视图，创建ACL 3100

: systemSystem View: return to User View with Ctrl Z.[Quidway]acl num 3100[Quidway-acl-adv-3100]可以
直接复制粘贴如下规则：rule 0 permit ip destination 60.0.0.0
0.7.255.255rule 1 permit ip destination 60.0.0.0 0.8.255.255rule 2
permit ip destination 60.0.0.0 0.9.255.255rule 3 permit ip destination
60.0.0.0 0.10.255.255rule 4 permit ip destination 60.0.0.0
0.11.255.255rule 5 permit ip destination 60.8.0.0 0.3.255.255rule 6
permit ip destination 60.12.0.0 0.0.255.255rule 7 permit ip
destination 60.13.0.0 0.0.63.255rule 8 permit ip destination
60.13.128.0 0.0.127.255rule 9 permit ip destination 60.16.0.0
0.15.255.255rule 10 permit ip destination 60.208.0.0 0.7.255.255rule
11 permit ip destination 60.216.0.0 0.1.255.255rule 12 permit ip
destination 60.220.0.0 0.3.255.255rule 13 permit ip destination
61.48.0.0 0.3.255.255rule 14 permit ip destination 61.52.0.0
0.1.255.255rule 15 permit ip destination 61.54.0.0 0.0.255.255rule 16
permit ip destination 61.55.0.0 0.0.255.255rule 17 permit ip
destination 61.133.0.0 0.0.127.255rule 18 permit ip destination
61.134.64.0 0.0.63.255rule 19 permit ip destination 61.134.128.0

0.0.127.255rule 20 permit ip destination 61.135.0.0 0.0.255.255rule
21 permit ip destination 61.136.0.0 0.0.255.255rule 22 permit ip
destination 61.138.0.0 0.0.127.255rule 23 permit ip destination
61.139.128.0 0.0.63.255rule 24 permit ip destination 61.148.0.0
0.0.255.255rule 25 permit ip destination 61.149.0.0 0.0.255.255rule
26 permit ip destination 61.156.0.0 0.0.255.255rule 27 permit ip
destination 61.158.0.0 0.0.255.255rule 28 permit ip destination
61.159.0.0 0.0.63.255rule 29 permit ip destination 61.161.0.0
0.0.63.255rule 30 permit ip destination 61.161.128.0 0.0.127.255rule
31 permit ip destination 61.162.0.0 0.0.255.255rule 32 permit ip
destination 61.163.0.0 0.0.255.255rule 33 permit ip destination
61.167.0.0 0.0.255.255rule 34 permit ip destination 61.168.0.0
0.0.255.255rule 35 permit ip destination 61.176.0.0 0.0.255.255rule
36 permit ip destination 61.179.0.0 0.0.255.255rule 37 permit ip
destination 61.180.128.0 0.0.127.255rule 38 permit ip destination
61.181.0.0 0.0.255.255rule 39 permit ip destination 61.182.0.0
0.0.255.255rule 40 permit ip destination 61.189.0.0 0.0.127.255rule
41 permit ip destination 202.32.0.0 0.31.255.255rule 42 permit ip
destination 202.96.64.0 0.0.31.255rule 43 permit ip destination
202.97.128.0 0.0.127.255rule 44 permit ip destination 202.98.0.0
0.0.31.255rule 45 permit ip destination 202.99.0.0 0.0.255.255rule 46
permit ip destination 202.102.128.0 0.0.63.255rule 47 permit ip
destination 202.102.224.0 0.0.1.255rule 48 permit ip destination
202.106.0.0 0.0.255.255rule 49 permit ip destination 202.107.0.0
0.0.127.255rule 50 permit ip destination 202.108.0.0 0.0.255.255rule
51 permit ip destination 202.110.0.0 0.0.127.255rule 52 permit ip

destination 202.110.192.0 0.0.63.255rule 53 permit ip destination
202.111.128.0 0.0.63.255rule 54 permit ip destination 210.51.0.0
0.0.255.255rule 55 permit ip destination 210.52.0.0 0.1.255.255rule
56 permit ip destination 218.4.0.0 0.3.255.255rule 57 permit ip
destination 218.10.0.0 0.1.255.255rule 58 permit ip destination
218.21.128.0 0.0.127.255rule 59 permit ip destination 218.24.0.0
0.1.255.255rule 60 permit ip destination 218.26.0.0 0.0.255.255rule
61 permit ip destination 218.27.0.0 0.0.255.255rule 62 permit ip
destination 218.28.0.0 0.1.255.255rule 63 permit ip destination
218.56.0.0 0.3.255.255rule 64 permit ip destination 218.60.0.0
0.1.255.255rule 65 permit ip destination 218.62.0.0 0.0.127.255rule
66 permit ip destination 218.67.128.0 0.0.127.255rule 67 permit ip
destination 218.68.0.0 0.1.255.255rule 68 permit ip destination
219.141.128.0 0.0.127.255rule 69 permit ip destination 219.142.0.0
0.1.255.255rule 70 permit ip destination 219.154.0.0 0.1.255.255rule
71 permit ip destination 219.156.0.0 0.1.255.255rule 72 permit ip
destination 219.158.0.0 0.0.255.255rule 73 permit ip destination
219.159.0.0 0.0.63.255rule 74 permit ip destination 221.0.0.0
0.3.255.255rule 75 permit ip destination 221.4.0.0 0.1.255.255rule
76 permit ip destination 221.6.0.0 0.0.255.255rule 77 permit ip
destination 221.7.128.0 0.0.127.255rule 78 permit ip destination
221.8.0.0 0.1.255.255rule 79 permit ip destination 221.10.0.0
0.0.255.255rule 80 permit ip destination 221.11.0.0 0.0.127.255rule
81 permit ip destination 221.12.0.0 0.3.255.255rule 82 permit ip
destination 221.12.0.0 0.0.127.255rule 83 permit ip destination
221.12.128.0 0.0.63.255rule 84 permit ip destination 221.192.0.0

0.3.255.255rule 85 permit ip destination 221.196.0.0 0.1.255.255rule
86 permit ip destination 221.199.0.0 0.0.31.255rule 87 permit ip
destination 221.199.32.0 0.0.15.255rule 88 permit ip destination
221.199.128.0 0.0.63.255rule 89 permit ip destination 221.199.192.0
0.0.15.255rule 90 permit ip destination 221.200.0.0 0.3.255.255rule
91 permit ip destination 221.204.0.0 0.1.255.255rule 92 permit ip
destination 221.207.0.0 0.0.63.255rule 93 permit ip destination
221.208.0.0 0.15.255.255rule 94 permit ip destination 222.128.0.0
0.3.255.255rule 95 permit ip destination 222.132.0.0 0.3.255.255rule
96 permit ip destination 222.136.0.0 0.7.255.255rule 97 permit ip
destination 222.160.0.0 0.3.255.255 注：以上规则已经包含大部
分网通地址段，如有更新可以动态添加。 100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com